

# 4 Oväntad svår andningsväg efter induktion av anestesi

1-2 misslyckade försök att intubera samt försvårad maskventilation

## Börja här

- 1 Informera övriga i teamet
  - ▶ Vem leder?
  - ▶ Behöver vi hjälp?
- 2 Hämta videolaryngoskop och instrument för svår luftväg
- 3 Maskventilera med 100% syre
- 4 Optimera patientens huvud- och axelställning
- 5 Använd svalg- eller nässvalgtub i passande storlek
- 6 Ta medhjälpare med och ventiler
- 7 Utvärdera om anestesi och relaxeringen är tillräcklig
- 8 Kontrollera utrustningen (filter, slangar, APL-ventil)
- 9 När videolaryngoskop är tillgängligt, försök intubera och kom ihåg:
  - ▶ Kompression av struphuvudet neråt och till höger
  - ▶ Bougie, ledare
- 10 Totalt maximalt 3 intubationsförsök
  - ▶ + 1 extra försök av en erfaren intuberare

### Om intubation misslyckas

- 11 Sätt LMA och försök ventiler
- 12 Byt vid behov LMA-storlek och modell 1-2 gånger

### Om ventilering med LMA lyckas

Kan vi fortsätta med LMA?  
Fiberoskopisk intubation via LMA?

### Om ventilering med LMA misslyckas

- 13 Förbered utrustning för kirurgisk luftväg
- 14 Försök ventiler med mask en sista gång

### Om maskventilering lyckas

Överväg att upphäva relaxering och att väcka patienten

### Om maskventilering misslyckas

- 15 Utför kirurgisk luftväg/koniotomi